

# Manuel d'installation

## Paramétrage du Trusted Key Manager pour une utilisation avec un proxy

Manuel d'installation Windows (7, 8, 8.1, 10) en 32 et 64 bits



## Avertissement

Sans préjudice des droits réservés et sauf autorisation, aucune partie de ce document ne peut être ni reproduite, ni enregistrée ou introduite dans un système de consultation, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite du GROUPE OODRIVE.

Toute autre demande de permission de reproduire et d'exemplaires du présent document doit être adressée au GROUPE OODRIVE.

## Préambule


Le logiciel Trusted Key Manager ne gère pas nativement les connexions par proxy. Il est nécessaire de renseigner un certain nombre de paramètres dans un fichier de configuration pour que ceux-ci soient pris en compte.

**Cette opération doit être effectuée par un personnel compétent disposant des informations techniques du serveur proxy**

## Intégration du serveur proxy dans TKM (*Trusted Key Manager*)

Vous devez disposer, au minimum, de la version actuelle du TKM (1.7.1).

Vous pouvez obtenir cette information lançant l'application Trusted Key Manager 



Une fois sur la page d'accueil, vous pouvez obtenir la version du logiciel en cliquant sur **le point d'interrogation** situé en bas à droite.

Si vous disposez d'une version antérieure à la 1.7.1, vous devrez désinstaller avant de réinstaller la version disponible à partir du site support :

<https://support.certeurope.fr>

## Proxy .pac

Si vous disposez d'un proxy de ce type, il vous faudra créer un fichier nommé « **tkm.properties** » dans le dossier suivant :

« **C:\Users\ *NOM\_UTILISATEUR* \AppData\Local\Trusted Key Manager\App** »

**Note** : Attention à bien nommer votre fichier : « **.properties** » est l'extension du fichier ; pensez à **afficher les extensions masquées**.

- **Editer le fichier** avec la configuration du fichier PAC.

```
# Configuration PAC
tkm.proxyPacAddress=http://monserveurproxy.net:8080/proxy.pac
```

**les informations en rouge doivent être remplacées par les informations de votre serveur proxy**

Vous pouvez également ajouter les adresses suivantes dans votre Firewall :

- **ra-user.certeurope.fr et/ou 185.245.137.145**

## PROXY (avec ou sans authentification)

Le paramétrage de votre proxy nécessite la modification d'un fichier de propriétés du logiciel Trusted Key Manager installé sur votre ordinateur.

- Editez le fichier **Trusted Key Manager.cfg** situé à l'emplacement suivant :

« C:\Users\*NOM\_UTILISATEUR*\AppData\Local\Trusted Key Manager\App »

- Veuillez copier/coller les éléments ci-dessous **entre les balises [JVMOptions] et [JVMUserOptions]**

```
[JVMOptions]
-Dhttp.proxyHost=<Adresse_de_votre_serveur_proxy_pour_le_protocole_HTTP>
-Dhttp.proxyPassword=<Mot_de_passe_si_authentification_pour_le_protocole_HTTP>
-Dhttp.proxyPort=<Port_de_votre_serveur_proxy_pour_le_protocole_HTTP>
-Dhttp.proxyUserName=<nom_utilisateur_si_authentification_pour_le_protocole_HTTP>
-Dhttps.proxyHost=<Adresse_de_votre_serveur_proxy_pour_le_protocole_HTTPS>
-Dhttps.proxyPassword=<Mot_de_passe_si_authentification_pour_le_protocole_HTTPS>
-Dhttps.proxyPort=<Port_de_votre_serveur_proxy_pour_le_protocole_HTTPS>
-Dhttps.proxyUserName=<nom_utilisateur_si_authentification_pour_le_protocole_HTTPS>
[JVMUserOptions]
```

les informations en **rouge** doivent être remplacées par les informations de votre serveur proxy

Une fois le fichier renseigné et enregistré, il faudra relancer le logiciel **Trusted Key Manager** pour que ces informations soient prises en compte (un raccourci doit être présent sur votre Bureau sinon cherchez le dans vos applications).

Vous pouvez également ajouter les adresses suivantes dans votre Firewall :

- **ra-user.certeurope.fr et/ou 185.245.137.145**

[www.oodrive.com](http://www.oodrive.com)

FRANCE - BELGIUM - GERMANY - HONG KONG  
SPAIN - SWITZERLAND - BRAZIL

